


Windowsメール 6.0

※メールの設定には基本情報が必要になります。お手元に届いた「NVSメールアドレス登録完了のお知らせ」をご覧になり設定を行って下さい。

①Windowsメールを起動します。




②[ツール]-[アカウント]をクリックします。



③[追加]をクリックします。



④[電子メールアカウント]を選択し、[次へ]をクリックします。



- ⑤[表示名]は任意の名前を入力し、[次へ]をクリックします。
※ここで入力した名前は、メールを送信した際に[送信者名]として相手の方に通知されます。

名前

電子メールを送信するときに、名前が[差出人]のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。

表示名(N): 山田 太郎

例: Taro Chofu

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

- ⑥[電子メールアドレス]にメールアドレスを入力し、[次へ]をクリックします。
例:netjapan@mansion-net.jp

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス(E): netjapan@mansion-net.jp

例: t-chofu@microsoft.com

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

- ⑦表を参考にし各項目を入力します。[次へ]をクリックします。

電子メール サーバーのセットアップ

受信メール サーバーの種類(S):

POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):

mail.mansion-net.jp

送信メール (SMTP) サーバー名(Q):

mail.mansion-net.jp

☒ 送信サーバーは認証が必要(Y)

[電子メール サーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

受信メールサーバーの種類
POP3を選択
受信メールサーバー
mail.mansion-net.jpを入力
送信メールサーバー
mail.mansion-net.jpを入力
送信サーバーは認証が必要
チェックをします

⑧下記の表を参考にし、各項目を入力します。[次へ]をクリックします。

インターネット メール ログイン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A): netjapan

パスワード(P): ●●●●●●●●

☒ パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

ユーザー名	メールアドレスの@の左側を入力
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードを保存する	チェックをします

⑨[今は電子メールをダウンロードしない]にチェックし、[完了]をクリックします。

設定完了

セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。

これらの設定を保存して電子メールをダウンロードするには、[完了]をクリックしてください。

☒ 今は電子メールをダウンロードしない

完了

⑩作成したアカウントを選択し、右側の[プロパティ]をクリックします。

インターネット アカウント

電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、[追加] をクリックします。追加したアカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削除するには、対象をクリックしてから、希望の動作をクリックします。

メール

mail.mansion-net.jp (既定)

ニュース

マイクロソフト コミュニティ (既定)

msnews.microsoft.com

追加(A)...

削除(B)

プロパティ(P)

⑪[サーバー]タブをクリックします。[このサーバーは認証が必要]にチェックをします。

全般 **サーバー** 接続 セキュリティ 詳細設定

サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M): POP3

受信メール (POP3)(I): mail.mansion-net.jp

送信メール (SMTP)(U): mail.mansion-net.jp

受信メール サーバー

ユーザー名(A): netjapan

パスワード(P): ●●●●●●

☒ パスワードを保存する(W)

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証でログインする(S)

送信メール サーバー

☒ このサーバーは認証が必要(V)

設定(E)...

⑫[詳細設定]タブをクリックします。[送信メール(SMTP)]に 587 と入力します。
[適用]-[OK]をクリックします。

全般 サーバー 接続 セキュリティ **詳細設定**

サーバーのポート番号

送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U)

☐ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

受信メール (POP3)(I): 110

☐ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)

サーバーのタイムアウト

短い ———— 長い 1 分

送信

☐ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 KB

配信

☐ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

☐ サーバーから削除する(R) 5 日後

☐ [ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル 適用(A)

[インターネットアカウント]の画面に戻りましたら、右下の[閉じる]をクリックし、設定完了です。