
## **Outlook Express 6.0**

※メールの設定には基本情報が必要になります。お手元に届いた「NVSメールアドレス登録完了のお知らせ」をご覧になり設定を行って下さい。


①Outlook Express 6.0 を起動します。



②[ツール]-[アカウント]をクリックします。



③[メール]のタブを開き、右上の[追加]をクリックして、その中の[メール]を選択します。



④[表示名]は任意の名前を入力し、[次へ]をクリックします。※ここで入力した名前は、メールを送信した際に[送信者名]として相手のかたに通知されます。



⑤[電子メールアドレス]にメールアドレスを入力し、[次へ]をクリックします。 例:netjapan@mansion-net.jp





⑥表を参考にし、各項目を入力します。[次へ]をクリックします。






⑦表を参考にし、各項目を入力します。[次へ]をクリックします。 設定完了画面がでましたら、[完了]をクリックします。






⑧作成したアカウントを選択し、右側の[プロパティ]をクリックします。



⑨[サーバー]タブをクリックします。[このサーバーは認証が必要]にチェックをします。

| 全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定          |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| サーバー情報                          |                     |
| 受信メール サーバーの種類(M): POP3          |                     |
| 受信メール (POP3)(型:                 | mail.mansion-net.jp |
| 送信メール (SMTP)( <u>U</u> ):       | mail.mansion-net.jp |
| 受信メール サーバー                      |                     |
| アカウント名( <u>C</u> ):             | netjapan            |
| パスワード( <u>P</u> ):              | *****               |
|                                 | ✓ パスワードを保存する(W)     |
| □ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S) |                     |
| 送信メール サーバー                      |                     |
| ▼このサーバーは認証が必要( <u>V</u> ) 設定(E) |                     |
|                                 |                     |
|                                 |                     |
|                                 |                     |
| OK キャンセル 適用( <u>A</u> )         |                     |

⑩[詳細設定]タブをクリックします。[送信メール(SMTP)]に 587 と入力します。 [適用]-[OK]をクリックます。



[インターネットアカウント]の画面に戻りましたら、右下の[閉じる]をクリックし、設定完了です。