Mail 5.0

※メールの設定には基本情報が必要になります。お手元に届いた「NVSメールアドレス登録 完了のお知らせ」をご覧になり設定を行って下さい。

①【Mail】を起動します。



②【ようこそ Mailへ】画面が表示されますので、各項目を入力します。【続ける】をクリックします。

	ようこう	€ Mail ∧
enne S	ようこそ Mail へ メールアカウントを はじめに、次の情報	設定する手順をご案内します。 を入力してください:
A CONTRACTOR	氏名: メールアドレス: パスワード:	山田太郎 net@mansion-net.jp
CURERING		
?	キャンセル	戻る 続ける

氏名
電子メールの受信者に対して表示される名前
(例)山田 太郎
メールアドレス
メールアドレスを入力
(例)net@mansion-net.jp
パスワード
パスワードを入力
※●●●で表示されます。

③表を参考にし、各項目を入力します。【続ける】をクリックします。 【メールサーバへの接続を確認中…】と表示されますので、画面が変わるまで待ちます。



【受信用メールサーバ】
アカウントの種類
POPを選択
受信用メールサーバ
mail.mansion-net.jpを入力
ユーザ名
メールアドレスの@の左側を入力
パスワード
パスワードを入力
※●●●で表示されます。

④【続ける】をクリックします。



⑤表を参考にし、各項目を入力します。【続ける】をクリックします。 【メールサーバへの接続を確認中…】と表示されますので、画面が変わるまで待ちます。

ようこそ Mail へ

送信用メールサーバ 説明: (オブション) 送信用メールサーバ: mail.mansion-net.jp ▼ このサーバのみを使用	【送信用メールサーバ】 送信用メールサーバ mail mansion-pet inを入力
- 認証を使用 ユーザ名: パスワード:	
? キャンセル 戻る 続ける	

⑥【SSL(Secure Sockets Layer)を使用】はチェックしません。【続ける】をクリックします。

	ようこそ Mail ^		
送信;	メールのセキュリティ	s Layer)を使用	
CIMERUNG	認証: <u>なし</u>		•
?	ノセル	戻る	続ける

⑦入力した内容に誤りがないか確認し、【アカウントをオンラインにする】をチェックします。 【作成】をクリックします。

	ようこそ Mail へ	
	アカウントの概要	
	アカウントの説明: 氏名: メールアドレス: ユーザ名: 受信用メールサーバ:	net@mansion-net.jp 山田太郎 net@mansion-net.jp net
	SSL・ 送信用メールサーバ: SSL:	mail.mansion-net.jp
CURERUNG	マカウン	トをオンラインにする
?	キャンセル	戻る作成

⑧メニューバーの【Mail】から【環境設定】をクリックします。

(Mail)7	アイル	編集	表示	メーノ	レボッ:
	Mail に	ついて				
	環境設)	ŧ			ж,)
	Mail Ø	ノイート	ハッシャ	と达信	•	
	サービン	ス			•	
	Mail を	隠す			жн	
	はかを すべて	息す を表示		Υ.	жн	
	Mail を	終了			жQ	

③【アカウント】をクリックし、左側の【アカウント】欄から作成したアカウントを選択して 【アカウント情報】タブをクリックします。【送信用メールサーバ(SMTP)】から、 「SMTP サーバリストを編集…」を選択します。

	アカウント 送惑メール フォントとカラー	天示 作成 第名 ルール
פורייניא איז איז איז איז איז איז איז איז איז א	アカウント情報 アカウントの種類: 説明: メールアドレス: 氏名:	- ルポックスの特性 詳細 POP net@mansion-net.jp net@mansion-net.jp 山田太郎
	受信用メールサーバ:ユーザ名:	mail.mansion-net.jp
	パスワード:	•••••
	送信用メールサーバ (SMTP) :	なし
		✓ mail.mansion-net.jp
		SMTP サーパリストを編集

⑩サーバ名を選択し、【詳細】をクリックします。表を参考にし、各項目を入力します。【OK】をクリックします。

000	44. 19.00		カスタムポートを使用
記明	ーサーバ名 mail.mansion-net.ip	使用しているアカウント net@mansion-net.ip	選択し、587 と入力
			SSL(Secure Sockets Layer)を使用
			チェックしない
			認証
+ -]		[パスワード]を選択
	アカウント情報	詳細	ユーザ名
	○ デフォルトポート?	を使用 (25, 465, 587)	メールアドレスの@の左側を入力
	● カスタムポートを	走用: 587	パスワード
	U SSL (Secure Sock 認証: パスワード	ets Layer)を使用	パスワードを入力
	ユーザ名: net		※●●●で表示されます。
	パスワード:		
?	(キャンセル OK	

①アカウントの画面に戻りましたら、「詳細」タブをクリックして、表のように設定します。
 設定しましたら、画面左上の「一般」ボタンをクリックします。

	このアカラノトを使用
 アカウント 	チェックを入れます
RSS	新規メールを自動的 に受信するときに含める
アカウント アカウント情報 メールポックスの特性 詳細	チェックを入れます
 @ net @ ✓ このアカウントを使用 ✓ 新規メッセージを自動的に受信するときに含める 	メッセージ受信後にメッセージの コピーをサーバから削除
✓ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除: 1 週間後	必要に応じて設定します
「「「「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」	ポート
	110を入力します
以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理 老に確認してください。	SSL を使用
	チェックを入れません
認証: APOP (Authenticated POP) +	認証
	APOP(Authenticated POP) を選択します

変更内容を保存しますかと表示が出た場合は、【保存】をクリックして完了です。 画面左上の【●】をクリックし【アカウント】画面を閉じ、設定完了です。